



TERMESZTÉSI ÚTMUTATÓ **LASKAGOMBA VÖDÖR** ÖSSZEÁLLÍTÁSÁHOZ ÉS TERMESZTÉSHEZ

KALAPKA KÉZMŰVES GOMBAFARM

FIGYELEM:

A termővödör elkészítéséhez tiszta környezetre van szükség, hogy a gomba környezete fertőzés- és penészmentes legyen. Az elkészítés közben ügyeljen a környezet és a keze tisztaságára.

1. LÉPÉS:

Önts bele a zsákban található szalmát egy nagy lavórba vagy 10 literes tiszta vödörbe (ne a termővödörbe). Közben melegíts kicsit több, mint 5 liter vizet kb 60-70 °C-ra (a hőmérséklet ne legyen alacsonyabb 60 °C-nál és ne legyen magasabb 70 °C-nál). Ha a víz megfelelő hőfokú, önts rá a szalmára, úgy, hogy teljesen ellepje a víz mindenhol. Hagyd a szalmát ázni a vízben 15-20 percig.

2. LÉPÉS:

Egy szűrővel mérd ki a szalmát a vízből és egy tiszta törölközőre terítsd ki. Hagyd kicsit száradni, addig, amíg a szalma teljesen kihül. A szalma akkor jó, ha még nedves, de már nem tocsog a vízben, és hűvös tapintású. Lehet forgatni is a szalmát, átmozgatni, hogy hűljön (de csak tiszta kézzel nyúlj hozzá). (megjegyzés: a szalmáról leszűrt, kihült vízzel lehet szobanövényeket locsolni, kitűnő a tápanyagtartalma, imádják a növénykék)

3. LÉPÉS:

Fontos, hogy a gombacsírához (gombafonállal átszótt gabonaszemek) mindig tiszta kézzel nyúlj hozzá! Kezdd el a termővödörbe belerakni a szalmát és a gombacsírákat, úgy, mintha lasagnát készítenél - rétegesen a szalmát és a gombacsírákat. Egy réteg szalma, aztán egy kis marék gombacsíra rászórva (elosztatva), majd újabb réteg szalma, újabb réteg csíra, és így tovább. /Lásd 1. kép/ A tetején már csak szalma legyen. Az összes szalma és csíra menjen bele a vödörbe. Zárd rá szorosan a vödör tetejét.

4. LÉPÉS:

Az elkészült termővödröt helyezd 3 hétre hűvös (16-24 °C), teljesen sötét helyre, az átszövődés idejére (kb 3 hét). A vödörbe be lehet időnként kukucskálni, ellenőrizni, hogy rendben van-e a szövődés. Az egészséges gombafonálnak (micéliumnak) kellemes gombás-ánizsos illata van, a vödörből ilyen illat fog áradni és fehéres, pókhálószerű képződményeket fogsz látni a szalma felületein. (Ha netán kellemetlen dohos szagú lenne, illetve zöld penészfoltok jelennek meg a szalma tetején, akkor sajnos nem sikerült az oltás, ez esetben a vödör tartalmát komposztálni kell) A vödör akkor van kész a termesztésre, ha a vödör tetején a szalmát egybefüggő fehér micélium fedi. (kb 3-4 hét) /Lásd 2. kép/

5. LÉPÉS (TERMŐRE FORDÍTÁS):

A teljesen átszótt termővödröt világos, párás helyre helyezzük (szórt fény, szélről védve, kertben, üvegházban, fürdőszobában, vagy esetleg átlátszó műanyag zsákot rá lehet húzni, amelyet minden nap permetezz meg vízzel belülről), amíg a gombakezdemények elindulnak (kis puklik a nyílásoknál). /Lásd 3. kép/

Ekkor le lehet venni a papírdarabokat a lyukakról, és naponta többször locsolni a gombakezdeményeket.

Innentől a gombák teljes kifejlődéséig szükséges idő kb 2-4 nap. a teljesen kifejlődött termőtesteket ekkor le lehet szüretelni. /Lásd 4. kép/

1. kép



2. kép



3. kép



4. kép



6. LÉPÉS (PIHENTETÉS ÉS ÚJBÓLI TERMŐRE FORDÍTÁS):

A vödörket, miután learattuk az első teljes termést, pihentetni kell kb 1,5 hétig.

Ez azt jelenti, hogy a vödör oldalán levő lukakat ragasztószalaggal leragasztjuk, majd a vödör tetejét felemelve kb 1 bögrényi friss tiszta vizet locsolunk be a vödörbe, majd visszapattintjuk a tetejét. A vödört ezután 1,5 hétre ismét sötét, hűvös helyre helyezük pihenni.

1,5 hét eltelte után ismét kivesszük és párás, szórt fényű helyre rakjuk (ekkor a ragasztószalagok is eltávolíthatóak).

Amikor ismét elkezdenek a gombakezdemények jönni, a kis gombácskákat naponta többször spricceljük.

Egy vödör nagyjából 4-6 hullámban tud teremni. A termések learatása után mindig kell 1,5 hét pihenő és belocsolás.

AMIRE MÉG ÉRDEMES FIGYELNI:

1. A gombákat időben kell learatni (amikor elkezd hullámosodni a szélük), különben spórákat fognak kiszórni magukból, és az zárt térben allergiát tud okozni.
2. Ne hagyj túlrejtett gombákat, vagy gombamaradékot, tönköt a vödörön, mert az penészt és egyéb baktériumos fertőzést, és gombaszúnyogot vonzhat magához és ezek veszélyeztethetik a micélium épségét.
3. Ha egy vödör tovább már nem terem, értékes komposzttá lehet alakítani és a vödört pedig kimosva, alaposan kitisztítva újra fel lehet használni.

Az alábbi instrukciókat színesben, elektronikus formában a **www.kalapka.hu/instrukciok/** oldalról is letölthet.

TIPP: A szalma levét ne öntsd ki, öntözd meg vele a növényeidet, meglásd örülni fognak neki :)

Kapcsolat:

www.kalapka.hu

kalapka@kalapka.hu

+36309314423

Kövess minket Instagrammon: www.instagram.com/kalapka.hu/

és Facebookon: www.facebook.com/Kalapka.hu